




# SSL VPN 用戶端安裝說明

## 步驟1.兩種安裝方式 (此範例為sslvpn-1.5.0.4.exe)

1.1 請至ShareTech官網下載 SSL VPN Client Installer  
網址為<http://www.sharetech.com.tw/zh-tw/support-n-service/tech-support/firmware-download> 並點選左邊「外掛工具」下載。  
(後續請選擇從網路匯入設定檔)

### 韌體檔案下載

外掛工具				
SSLVPN CL. Installer				
發佈日期	適用型號	版本	版本資訊	下載
2020-04-22	SSLVPN CL. Installer	1.5.0.4		

台中總公司 04-2705-0888  
台中市西屯區西屯路二段256巷6號3F-6


台北分公司 02-2501-1185  
台北市中山區松江路129號6F-2

高雄分公司 07-229-8788  
高雄市新興區民權一路251號8F-6

免付費專線 0800-666-188

官方網站 | [www.sharetech.com.tw](http://www.sharetech.com.tw)  
銷售諮詢 | [sales@sharetech.com.tw](mailto:sales@sharetech.com.tw)  
技術支援 | [help@sharetech.com.tw](mailto:help@sharetech.com.tw)


1.2 使用者可於防火牆管理介面 VPN > SSL VPN Server > Client SSL VPN 列表  
將紅字的URL輸入網址列 [備註: 請輸入管理介面埠號, 非SSL VPN埠號]  
輸入使用者帳密後, 即可下載軟體。(後續請選擇本機匯入設定檔)



步驟2.支援繁體中文、簡體中文、英文三種語系。選擇語言後, 請點選下圖開始安裝。




## 步驟3.選擇安裝位置。




## 步驟4.完成SSL VPN安裝。



## 步驟5.軟體會自動於桌面建立捷徑，圖示也會出現於右下角工具列。




步驟6.請點選是選擇執行。




步驟7.使用者若從管理介面下載檔案，此步驟請選擇「從本機匯入設定檔」。



步驟8.選擇config資料夾> client.ovpn檔案，並按下開啟。




步驟9.完成從本機匯入設定檔。按下連線後，即可輸入帳密登入SSL VPN。



步驟10.使用者若從官網下載檔案，此步驟請選擇「從網路取得設定檔」。




步驟11.輸入防火牆相關資訊，如下範例




步驟12.若資料正確即可取得相關設定檔，請按下連線。



步驟13.請輸入SSL VPN 帳號與密碼，後按確定連線，使用者可選擇是否儲存帳密。



步驟14.跳出視窗詢問是否同意在電腦新增虛擬網卡，請按是。



步驟15.請選擇同意安裝。



步驟16.當圖示會從紅色電腦轉變成綠色電腦，表示連線成功。  
使用者也可選擇關閉此視窗，關閉後也可正常運作。



步驟17.使用者可於右下角工具列，按右鍵點選結束，即可結束連線。

